

## Realizar conexión a base de datos


Para realizar una conexión a la base de datos abrimos Report DataSource




Podemos crear una nueva conexión, modificar o borrar una ya existente.




Seleccionamos el tipo de la fuente de datos.



Indicamos el nombre de la conexión, el driver que utilizaremos, la URL con el nombre de la base de datos, el nombre del usuario y la contraseña. También podemos habilitar que recuerde la contraseña. Para finalizar es muy recomendable el realizar un test para comprobar que los datos introducidos son correctos y se realiza la conexión sin fallos.



Donde indicamos que driver vamos a utilizar para realizar la conexión puede que no aparezca disponible, para instalar el driver tendremos que ir a la pestaña Service y en Database tenemos la carpeta Driver. Seleccionamos esta carpeta y con el botón derecho del ratón seleccionamos New Driver....



En la ventana que se nos abre añadimos el fichero jar del driver a instalar, el resto de campos se rellenaran de forma automática, y para finalizar le damos a OK.

